

保密资料
禁止外传

用户手册

—创建网站之模板页制作

第一步：模板页制作

模板页面制作包含两个步骤：

1. 模板页导入；
2. 组件拖拽；

模板页制作阶段目标，需要首先制作出来，一个网站最基础的三个页面，即首页，栏目页，内容页。

具体操作步骤：

如何导入页面？

进入网站管理，网站建设模块，在文件模板选项卡下进行模板页的制作，我们点击网站根节点，开始导入模板页面, 如下图所示：



点击 “**新建模板**” 按钮进行模板页面上传，如下图所示：




点击“**确定**”按钮即可成功上传页面，模板页面上的图片，样式等均会自动上传到系统中，无需再手动添加，如下图所示：




通过同样的方式，我们可将栏目页与内容页面分别上传。

栏目页：



内容页：



如果需要其他页面，同样的方法上传即可。

此时，我们就上传好了一个网站最基础的三个页面，在文章模板位置我们就可以看到如下所示页面：




注意：

1. 模板名称，标题，源文件为必选项；
2. 网站首页模板页面的名称必须为 index，其他页面可根据标题首拼的方式填写，标题的填写规则是按照页面功能或者特点进行填写，方便建立栏目过程中进行选择；
3. 模板类型可选可不选，如果选择，那么会在组件库中有所选模板类型相关的推荐组件，此功能适用于不经常使用该系统建站的人员使用，方便从庞大组件库中拖拽需要组件到模板页面上。

如何拖拽组件？


拖拽组件之前，需要先选择“显示表格 div 线”目的是辅助拖拽者将组件拖拽到对应位置，如下图所示：




拖拽组件到页面对应模块之前，如果页面的对应模块有美工方便我们拖拽组件所预留的文字图片信息，需要将其删除掉，然后再进行组件拖拽，比如变换图片位置，我们就需要将原有图片删除，如下图所示：



然后我们从页面左下角的组件库中拖拽对应组件到页面中即可，拖拽组件的时候，鼠标放到组件上面，变成十字花可拖拽状态的时候，按住鼠标左键不放，直接拖放到页面对应位置即可，如下图所示：



此时，在弹出的网页对话框中，我们可以对组件进行重命名，重命名完毕后，点击确定按钮，会出现如下图所示的组件状态，如下图所示：



根据提示，点击“**保存**”按钮保存整个模板页面即可。

通过同样的方式，我们将首页模板页面上需要用组件替换掉的地方全部用组件替换掉，

如下图所示：



拖拽完组件的首页应该如下图所示：



同样的方法，我们需要将栏目页，内容页需要用组件替换的地方都用组件替换掉。

栏目页制作方法：




拖好组件后，应该是如下所示界面：



内容页制作方法：


内容页同样的方式，拖拽完成后，如下图所示：



此时，三个最基础的页面就做好了，我们可以进行网站创建第二步了。

附加：

1. 引用组件与复制组件区别：



2. 组件右上角“静”，“动”，“栏”，“DIV”是什么意思？

静态组件说明：

属于内容非实时更新或非交互型的组件；如果模板上只有静态组件，那么在静态发布时可被发布成htm页面。

动态组件说明：

属于内容实时更新的组件或交互型的组件；所在模板不可被发布成htm页面。

栏目组件说明：

组件内容与栏目相关，可在栏目上配置其资料来源。

DIV+CSS组件说明：

在组件样式配置处可以修改其组件模板，通过组件模板可以完全控制组件的显示代码

适合放置到采用DIV+CSS方式设计的页面模板上。

3. 组件上面这些按钮是什么意思：

